

Mauskürzel (im Darstellungsfenster)

Auf **OK** klicken ✓



Verschieben



Drehen



Zoomen



Um die **z**-Achse drehen



In Mitte fangen



Auswahlliste starten /
wiederaufnehmen,
Doppelklick, um einen Eintrag
aus der Liste zu entfernen



Auswahlliste beenden



Auf einer Fläche eine neue
Arbeitsebene erstellen



Eine Fläche verschieben



Eine Fläche anhand von 2
Punkten verschieben



Zugriff auf das Rechtsklick-
Menü **Fangen** / **Auswählen** /
Zeigen



Tastaturkürzel

Hilfe aufrufen



Auswahlfunktion starten



globale Achsen ein-/ausschalten



verdeckte Linien ein-/ausschalten



Geometrie ein-/ausschalten



3D-Schattiert/Draht anzeigen




AE-Achsen ein-/ausschalten




Strukturliste ein-/ausschalten




Ansicht um 45°
drehen



Ansicht um 3°
drehen



Ansicht verschieben




CoPilot-Kürzel

Fangfunktion aufheben



Fanggenauigkeit verringern



Fanggenauigkeit erhöhen



Fanggenauigkeit auf Vorgabe
zurücksetzen



Zwischen Linie und Bogen
umschalten (2D)



Letztes Segment rückgängig (2D)



Standard-Tastaturkürzel

In Modeling können Sie folgende Standard-
Tastaturkürzel verwenden:


Suchen




Eine neue Sitzung starten



Rückgängig



Wiederholen



Weitere Kürzel entnehmen Sie der Hilfe zu CoCreate
OneSpace Modeling.

Weitere Tipps

Schnell die Ansicht anpassen

Mit dem Rechtsklick-Menü des Darstellungsfensters:

Ansicht umkehren (180°)



Nach gerade aktiver Arbeitsebene anzeigen



Nach aktiver Arbeitsebene anzeigen und in Darstellungsfenster einpassen



Nach einer Arbeitsebene anzeigen



Nach einer ausgewählten Fläche anzeigen



Einfach eigene Kürzel erstellen

1. Klicken Sie auf **Werkzeuge > Anpassen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Tastatur**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus dem Feld **Gruppe**.
4. Wählen Sie einen Befehl aus dem Feld **Befehle**.
5. Klicken Sie in das Feld für die neue Tastenkombination (**Press New Shortcut Key**).
6. Wählen Sie Ihr Kürzel (z. B. Strg + Zeichen).
7. Klicken Sie auf **Zuweisen**.
8. Legen Sie weitere Kürzel an, oder klicken Sie auf **Schließen**.

Mehr über CoCreate OneSpace Modeling

Schulungs- und weitere Informationen über Modeling erhalten Sie wenn Sie in der Menüleiste auf **Hilfe** klicken oder im Internet unter

www.cocreate.com/learn

Kontaktaufnahme

CoCreate Software GmbH
Hauptverwaltung

Posener Strasse 1
71065 Sindelfingen
Germany

Vertrieb: +49.7031.951.2020

Telefon: +49.7031.951.2222

Fax: +49.7031.951.2343

Email: info-eu@cocreate.com

Web: www.cocreate.de

CoCreate OneSpace
Modeling
Referenzkarte